

U.O.C. Sistemi Informativi e ICT

Oggetto: Come trovare il MAC Address su Windows

Il MAC Address (Media Access Control address) è un identificatore univoco assegnato alla scheda di rete del tuo computer.

Di seguito le istruzioni per la sua identificazione:

1. Premere **Win + R** sulla tastiera per aprire la finestra "Esegui".
2. Digitare `cmd` e premere Invio.
3. Nella finestra del prompt, digitare il comando: `ipconfig/all`
4. Premere Invio.
5. Cercare la sezione "Scheda Ethernet" o "Scheda LAN wireless" (dipende se si è connessi via cavo o Wi-Fi).
6. Trovare la voce "Indirizzo fisico" (formato: XX-XX-XX-XX-XX-XX).

```
C:\Users\[redacted]>ipconfig /all

Configurazione IP di Windows

Nome host . . . . . : [redacted]
Suffisso DNS primario . . . . . : 
Tipo nodo . . . . . : Ibrido
Routing IP abilitato. . . . . : No
Proxy WINS abilitato . . . . . : No

Scheda Ethernet Ethernet:

Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Indirizzo fisico. . . . . : 84-69-93-69-[redacted]
DHCP abilitato. . . . . : No
Configurazione automatica abilitata : Si
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::8001:1dbe:d349:58b4%11(Preferenziale)
Indirizzo IPv4. . . . . : 10.1.1.[redacted](Preferenziale)
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.128
Gateway predefinito . . . . . : 10.1.100.126
IAID DHCPv6 . . . . . : 109341075
DUID Client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2A-22-F2-E7-84-69-93-69-CA-3B
Server DNS . . . . . : 10.1.24.76
                        192.133.28.1
NetBIOS su TCP/IP . . . . . : Attivato
```